

PRODLOUŽENÉ BUZENÍ Z ANESTEZIE

Ověř, zda jsou všechna anestetika (inhalační i i.v.) **vypnuta**. Zkontroluj reziduální svalovou relaxaci (pokud pacient spí, použij relaxometr) a podle toho aplikuj dekurarizaci.

ZVAŽ

1. Antidotum opioidů: **naloxon** 0,1 mg i.v. (1 amp do 4 ml FR), opakuj každé 2 minuty do max. dávky 2 mg.
2. Antidotum benzodiazepinů: **flumazenil** (Anexate) 0.2 mg i.v. každou minutu, max.dávka 1 mg

ZKONTROLUJ

1. Monitor: **Hypoxémie? Hyperkapnie? Hypotermie?**
2. Hypoglykémie: zkontroluj glykémii (glukometr)
3. Laboratoř: ASTRUP, ionty, pCO₂ (karbonarkóza), hypo/hypermnatrémie
4. Ověř možnost záměny léků nebo chybu v dávce
5. Proveď neurologické vyšetření (u ventilovaných: fokální neurologický deficit, zornice, pohybová asymetrie, dávení). Pokud pozitivní, proveď **CT mozku** a kontaktuj neurologa/neurochirurga z důvodů susp. CMP

LÉČBA

1. Koriguj všechny abnormality v oxygenaci, ventilaci, laboratorních hodnot a teploty pacienta.
2. Při přetrvávání abnormalit neurologického nálezu monitorace pacienta na JIP s pravidelnými kontrolami neurostatu. Opakuj CT mozku nebo MR dle potřeby.